Grundlagen der Programmierung in C

Pointer & Co.

Wintersemester 2005/2006
G. Zachmann
Clausthal University, Germany
zach@in.tu-clausthal.de

Das C++ Typsystem



- Problem:
  - Variablename ist *fest* mit Speicherbereich verbunden
  - Ziel: Programmstück, das beliebige Speicherbereiche verarbeiten kann, ohne vorher extra Kopie zu machen (vorausgesetzt, der Typ stimmt)
- Beispiel:
  - Annahme: **`Polynom`** ist Struct/Array mit 100 Koeffizienten

```
Polynom p1, p2, p3;
...
if ( bedingung )
    p1 = p2 ;           // kopiert 100 Koeff.!
else
    p1 = p3 ;           // dito
bearbeite p1
wieder zurück kopieren  // kopiert 100 Koeff.!
```


- Lösung: "Zeiger"

```
Polynom p2, p3;
Polynom-Zeiger p1;
...
if ( bedingung )
    p1 zeigt ab jetzt auf p2
else
    p1 zeigt ab jetzt auf p3
bearbeite das, worauf p1 zeigt
```

- "Pointer sind das Goto der Datenstrukturen"
  - Existieren auch in Java & Python, sieht man bloß nicht

Was ist ein Pointer?

- Erinnerung:
  - Variable = Name für Speicherbereich = Name für Adresse + Typ
  - Typ (z.B. int) definiert, wie Bits interpretiert werden sollen, die an dieser Adresse gespeichert sind
  - Jede Variable ist genau einem Adreßbereich fest zugeordnet
- Pointer:
  - Variable, wie alle anderen auch
    - Hat Wert
    - Steht irgendwo im Speicher an bestimmter Adresse
    - Hat Typ
  - Typ = Bedeutung des Wertes = Adresse einer anderen Variable!



Eigenschaften von Pointern

- Auf Wert einer anderen Variablen / Speicherbereich zugreifen, ohne deren Namen zu verwenden (oder kennen)!
- Ansonsten fast alle Fähigkeiten der "normalen" Variablen
  - Arithmetik
  - Zuweisen
  - Vergleichen

Deklaration

- Deklaration:

  Typ`*` *varname;*

  wobei *Typ* ein bekannter Typ ist.
- Beispiele:

```
int* pi;
float** pf;
```

```
struct S { … };
S* ps;
```

- In gew. Sinn orthogonal zum Konzept "Typ":
  - Zu jedem Typ T gibt es einen "Pointer-Typ" T`*`
- Andererseits ist *Pointer-Taking* integraler Bestandteil des C++-Typsystems

Verwendung: Adressoperator

- Pointer auf Adreßbereich einer Variablen zeigen lassen:

  pointervar `=` `&` *var;*

  wobei *var* vom Typ T ist und *pointervar* vom Typ T`*`.
- Neuer Operator `&` heißt "Adressoperator"
- Beispiele:

```
int* pi;
int i = 17;
pi = & pi;
```

```
struct S { … };
S s;
S* ps = & s;
```

```
float f;
float *pf = &f;
float** ppf = &pf;
```

```
float f;
// folgendes geht nicht
float** ppf = & & pf;
```

Verwendung: Dereferenzierung ("dereferencing")

- Umkehrung des &-Operators
- Syntax:

  `*` *ptr-expr*

  wobei *ptr-expr* ein Ausdruck ist, der einen Typ ***T**** liefert;
  Resultat hat dann den Typ ***T***.
- Neuer Operator `*` (Stern-Operator)
- Beispiele:

```
int i=1, j=0;
p = &i;      // p zeigt auf i
i = i + *p;  // verdoppelt i
p = &j;      // p zeigt jetzt auf j
*p = 42;     // j ist jetzt 42 (i gleibt unverändert).
```


"Der Film"



Bem.: "pointee" = "das warauf der Zeiger zeigt"

Konsequenzen des neuen Sprachkonstruktes

- Neues Sprachkonstrukt ("Feature")
- Welche Wechselwirkungen hat dieses Feature mit allen anderen? Passen alle anderen damit zusammen? Gibt es Sonderfälle?
- "Komplextät" einer Sprache wird bestimmt durch die Anzahl solcher Wechselwirkungen und – insbesondere – der Sonderfälle!
  - n Features -> n^2 viele mögliche Wechselwirkungen!
  - Sprachdesign: möglichst keine Sonderfälle (Orthogonalität)

Pointer auf Structs

- Kommt sehr häufig vor (insbesondere später bei Klassen)
- Wie alle anderen Pointer auch
- Zugriff auf Members eines Structs:

```
struct S { float x, y };
S * p;
... (*p).x ...
```

- Abkürzende Schreibweise

```
... p->x ...
```

Forward-Deklaration von Structs

- Problem: wie deklariert man folgende 2 Structs?



- Beobachtung: der Pointer **`T*`** ist immer gleich groß, unabhängig von der Größe von **`T`**
- Lösung: Forward-Deklaration

```
struct T;

struct S
{
    T* x;
    ...
};

struct T { ... };
```


Vergleich von Pointern

- Pointer kann man auf == und != vergleichen
  - Wie bei allen anderen Typen auch
  - Gleichheit bedeutet: zeigen auf dieselbe Variable
- Alle anderen Vergleiche sind auch erlaubt
  - Selten gebraucht

Weak Typing

- Eine (von zwei) Definitionen für *Strong Typing* :=
  ein Speicherblock ist zu genau einem Objekt (z.B. ein Double) zugeordnet, dieser Block hat genau einen Typ, und es gibt *keine* Möglichkeit im Programm, diesen Speicherblock als anderen Typ zu *interpretieren*.
- Natürlich darf man das Objekt kopieren, die Kopie in einen anderen Typ verwandeln, und dann diese Kopie in einen anderen Speicherblock schreiben.
- Definition *weakly typed* := nicht strongly typed.

Type-Safety

- Definition für *Typ-sicher* :
  Ein Sprachkonstrukt ist *typ-sicher* , wenn dadurch keine Uminterpretierung (im Sinne der starken Typisierung) möglich wird.
- Alternative Definition für *weakly typed* :
  Je mehr typ-unsichere Sprachkonstrukte eine Sprache hat, desto schwächer typisiert ist sie.
- Deswegen ist Pointer-Zuweisung verboten (i.A.)

```
Typ1* p1;
Typ2* p2;
p2 = p1;      // error!
```

wenn ***`Typ1`*** und ***`Typ2`*** verschieden sind!

"Null"-Pointer

- Problem: wie unterscheidet man gültigen Pointer von Pointer, der auf nichts zeigen soll?
- Adresse 0 bzw. Wert **`NULL`** ist genau dafür reserviert
- Was passiert, wenn man Null-Pointer dereferenziert?
  - Core Dump (rel. einfacher Bug)
  - Passiert oft auch bei uninitialisierten Pointern oder "wilden" Pointern (schon schwerer zu finden)
- Beispiel:

```
char* findIt( char* s, char c )
{
    while ( *s != '\0' )
    {
        if ( *s == c )
            return s;
      s += 1;
    }
    return NULL;          // oder 0
}
```


Aliasing

- Dieselbe Variable kann jetzt über viele verschiedene Wege (Pointer oder Referenz) erreicht werden
- Nennt man "Aliasing"



- Problem für Compiler bei Optimierung
- Beispiel:

```
int i;
int* ip1 = &i;
int* ip2 = &i;
*ip1 = 17;
foo( *ip2 );
```